

[Main Page](#)

Aggiungere utente

Prima di procedere all'inserzione di un nuovo utente sono necessarie due informazioni:

1. quale UID attribuirgli
2. il gruppo di appartenenza

Per separare quale UID (User IDentifier) dargli far girare lo script `/root/script/maxuid` che fornisce il dato richiesto.

Per conoscere i gruppi già definiti consultare il file `/etc/group`

Per l'inserzione vera e propria usare come falsariga il seguente comando (XXXX rappresenta lo uid):

```
useradd -u XXXX -c "Bill Gates" -s /bin/bash -d  
/state/partition1/home/bill -g microsoft bill
```

Modificare il file `/etc/group` aggiungendo lo username bill al gruppo `alluser`

Far girare il comando:

```
edquota -p moncalvo bill
```

(all'utente vengono imposte le quote per l'utilizzo del disco)

Tramite il comando:

```
vipw
```

modificare il path della home dell'utente *TOGLIENDO* `/state/partition1`

Impostare la password iniziale tramite:

```
passwd bill
```

Successivamente editare il file `/etc/auto.home` aggiungendo la riga: `bill tartaglia.local:/export/home/&`
IMPORTANTE!!!

Copiare il file `/etc/auto.home` in `/scratch_gl` (dir visibile a tutti i nodi via nfs vedi file `/etc/exports`) e lanciare `cluster-fork "scp /scratch_gl/auto.home /etc/auto.home"` per distribuirlo sui nodi.

[Main Page](#)

