Configurare il client Mozilla Thunderbird

A. CREAZIONE ACCOUNT …è la prima volta che configuro Mozilla Thunderbird

1. Aprire **Thunderbird**



2. Lasciare selezionato **Account di posta**
3. Fare click sul pulsante **Avanti**



4. Nel campo **Nome** inserire il nome che si desidera fare visualizzare al destinatario della mail. Esempio: **Nome Cognome**
5. Nel campo **Indirizzo email** inserire il proprio indirizzo email.Esempio **userid@units.it**
6. Fare click sul pulsante **Avanti**



7. Fra le opzioni di **Selezionare il tipo di server in ingresso** selezionare **IMAP**
8. Nel campo **Server in ingresso** inserire **imap.units.it**



9. Nel campo **Server in uscita** inserire **smtp.units.it**
10. Fare click sul pulsante **Avanti**



11. Lasciare i valori impostati dal programma nei campi **Nome utente posta in entrata** e **Nome utente in uscita**
12. Fare click sul pulsante **Avanti**



13. Nel campo **Nome account** e' possibile inserire un nome per l'account che si sta creando.

Nell’esempio **userid@units.it**

14. Fare click sul pulsante **Avanti**



15. Fare click su **Fine** per creare l'account



16. Selezionare dal menu **Strumenti → Impostazioni account…**



17. Nella colonna di sinistra della **Finestra Impostazioni Account** selezionare **Server in uscita (SMTP)**

18. Selezionare **userid – smtp.units.it**
19. Fare click sul pulsante **Modifica…**



20. Nella sezione **Impostazioni** selezionare il campo **Porta** ed inserire il valore **587**
21. Nella sezione **Sicurezza** fra le opzioni di **Utilizza connessione sicura (SSL)** selezionare **TLS**
22. Fare click su **OK**



23. Fare click su **OK**

B. CREAZIONE ACCOUNT …NON è la prima volta che configuro Mozilla Thunderbird

1. Aprire **Thunderbird**
2. Selezionare dal menu **Strumenti → Impostazioni account…**

3. Fare click sul pulsante **Aggiungi account…**

4. Continuare dal punto **A.2** al punto **A.17**. Potrebbero non essere richieste informazioni sul server **SMTP** ai punti **A.9** e **A.11**.

ATTENZIONE! I seguenti punti riguardano la configurazione del server di posta in uscita (**SMTP**) qualora nel client sia già presente un server diverso da **smtp.units.it**. Nel caso in cui ci sia già un server di posta **smtp.units.it**, controllare che le impostazioni siano quelle suggerite ai punti **A.20 e A.21**. Se non si vuole utilizzare **TLS** visionare la sessione **D** per impostare **SSL** in uscita e in entrata.

1. Fare click sul pulsante **Aggiungi…**



2. Nella sezione **Impostazioni**, nel campo **Nome server** inserire **smtp.units.it**



3. Nel campo **Porta** inserire il valore **587**
4. Nella sezione **Sicurezza ed autenticazione** spuntare **Utilizza nome utente e password**
5. Nel campo **Nome utente** inserire **userid**
6. Fra le opzioni di **Utilizza connessione sicura (SSL)** selezionare **TLS**



7. Selezionare nella colonna di sinistra **userid@units.it**
8. Nel menu a tendina **Server in uscita (SMTP)** selezionare il server appena creato.
9. Fare click su **OK**



ATTENZIONE! Ora si dispone di cifratura **TLS** solamente per la posta in uscita, proseguire se si desidera attivare **TLS** anche in entrata.

C. Impostazioni TLS server posta in entrata (IMAP)

1. Selezionare dal menu **Strumenti → Impostazioni account…**

2. Nella colonna di sinistra della finestra **Impostazioni Account** selezionare **Impostazioni server** sotto **userid@units.it**
3. Nella sezione **Impostazioni di sicurezza** fra le opzioni di **Utilizzare un collegamento sicuro** selezionare **TLS**
4. Assicurarsi che nel campo **Porta** ci sia il valore **143**
5. Fare click su **OK**



6. Fare click su **OK**

D. Modificare le impostazioni crittografia SSL su posta in entrata (IMAP) e posta in uscita (SMTP)

1. Selezionare dal menu **Strumenti → Impostazioni account…**

2. Nella colonna di sinistra della finestra **Impostazioni Account** selezionare **Impostazioni server** sotto **userid@units.it**

3. Nella sezione **Impostazioni di sicurezza** fra le opzioni di **Utilizzare un collegamento sicuro** selezionare **SSL**
4. Assicurarsi che nel campo **Porta** ci sia il valore **993**



5. Nella colonna di sinistra della finestra **Impostazioni Account** selezionare **Server in uscita (SMTP)**

6. Selezionare **userid – smtp.units.it**
7. Fare click sul pulsante **Modifica...**



8. Nella sezione **Impostazioni** selezionare il campo **Porta** ed inserire il valore **465**
9. Nella sezione **Sicurezza** fra le opzioni di **Utilizza connessione sicura (SSL)** selezionare **SSL**
10. Fare click su **OK**

11. Fare click su **OK**

From:
https://docu.units.it/dokuwiki/ - **Area dei Servizi ICT - Documentation**

Permanent link:
https://docu.units.it/dokuwiki/servizi:guide:thunderbird

Last update: **2011/10/06 08:00 (15 anni fa)**